

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Povinnost elektronicky evidovat tržby (dále EET) lze nastavit pro evidenci **Pokladna** v modulu **Evidence** a pro program **Kasa**.

Po nastavení EET v programu jsou odesílány pořízené příjmové pokladní doklady z evidence **Pokladna** a účtenky z **Kasy** do systému EET ve zvoleném režimu (při on-line režimu automaticky - za podmínky, že je dostupné připojení k Internetu, při zjednodušeném režimu ručně uživatelem).

Zapojení **EET je platné pro řadu dokladů**, z řady nastavené pro EET (uvedeno v postupu níže) jsou tak odesílány **všechny typy** příjmových pokladních dokladů a všechny účtenky z **Kasy**. Z důvodu přehlednosti doporučujeme v souvislosti se zapojením EET založit v modulu **Správce** novou pokladní řadu pro pořizování a odesílání dokladů do systému EET a její nastavení dále neměnit.

1) Instalace certifikátu certifikační autority EET

Jedná se o první krok, který je nutné provést před nastavením funkce EET v programu Aconto.

Návod na instalaci certifikátu ze souboru .p12 je k dispozici rovněž na stránkách www.aconto.cz.

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

1. Po instalaci aktualizace Aconto, obsahující funkci pro EET, je **nezbytně nutné** pro správnou instalaci modulu EET spustit program ACONTO jako správce, tzn. kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu pro spuštění programu Aconto zobrazte roletové menu a zvolte "Spustit jako správce".

Poznámka: Pokud se po spuštění programu Aconto v okně pro výběr databáze zobrazí dole hlášení "Nelze se připojit na SQL server (aconto.ini)", ukončete program a zavřete rovněž SQL server nebo proveďte restart počítače.

2. Přístup do funkce EET je chráněn přístupovými právy, která je nutno přidělit oprávněnému uživateli. V programu Aconto proto nejprve přejděte do modulu **Správce** a v menu **Systém** → **Seznam uživatelů a přidělování práv** přidejte oprávněnému uživateli buď všechna práva (pokud má oprávnění na všechny funkce systému) nebo právo pro nastavení EET a to: na záložce **Právo** - Změna nastavení hodnoty konfigurace, na další záložce **Evidence** - Konfigurace EET a následně na záložce **Zadání práv** buď příkaz **Nová práva** (přidělení práva po subjektech) nebo příkaz **Všechna práva** (přidělení práva pro všechny subjekty v databázi).
3. Poté přejděte do modulu **Evidence** a zvolte menu **EET** → **Konfigurace EET** nebo v programu **Kasa** použijte příkaz **Konfigurace kasy <Alt>+<K>** a na záložce **Kasa** klikněte na tlačítko **Konfigurace EET**.
4. V následně otevřeném okně **Konfigurace EET** nastavte v části **Povinnost Elektronicky Evidovat Tržby** volbu „**Ano**“. Instaluje se tím tak modul AcontoEET.

3) Nastavení povinné elektronické evidence tržeb a konfigurace pro EET

Nastavení konfigurace EET je společné pro evidenci **Pokladna** a pro program **Kasa**, s výjimkou nastavení řad pro EET, které je nutné provést zvlášť v modulu **Evidence** pro pokladní řady a zvlášť v programu **Kasa** pro řadu **Kasy**.

Modul **Evidence** → menu **EET** → **Konfigurace EET**
nebo

Modul **Kasa** → okno **Kasa** → příkaz **Konfigurace kasy <Alt>+<K>** → okno **Konfigurace kasy** → záložka **Kasa** → příkaz **Konfigurace EET**

→ okno **Konfigurace EET**

- v části **Povinnost Elektronicky Evidovat Tržby** nastavíme volbu **Ano**
- v části **Certifikát** příkazem **Výběr certifikátu** připojíme certifikát pro ověření jednoznačné identifikace podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami

→ okno **Konfigurace EET - Certifikát pro podepsání EET**

- pokud je certifikát instalován na počítači, ze kterého budou odesílány doklady do systému EET, zvolíme způsob připojení certifikátu **Ze systémového úložiště certifikátů**
- pokud budeme certifikát připojovat ze souboru (např. v případě přenosného média typu flash-disk), zvolíme způsob **Ze souboru certifikátu** a současně zadáme heslo do pole **Heslo certifikátu**

Poznámka k certifikátu: k osobnímu certifikátu musí být vždy v počítači instalován kořenový certifikát certifikační autority v úložišti Důvěryhodné kořenové certifikační autority. Bez kořenového certifikátu nelze podepsat účtenku pro EET. Správný postup při instalaci certifikátů je uveden v popisu [Návod na instalaci certifikátu ze souboru .p12 na stránkách www.aconto.cz](#) nebo jej lze též najít a ověřit na stránkách věnovaných EET - [www.etrzby.cz](#).

- vybraný certifikát je platný k přihlášenému uživateli v rámci subjektu
- z připojeného certifikátu je nastaveno DIČ v části **Parametry**
- v části **Parametry** dále zvolíme **Režim**
 - běžný (on-line) = automatické zasílání údajů o evidované tržbě on-line (ihned při uložení dokladu za podmínky, že je dostupné připojení k Internetu)
 - zjednodušený (ruční odesílání) = údaje o evidovaných tržbách bude uživatel zasílat ručně, pomocí funkce programu **Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET**
- ve spodní tabulce jsou zobrazeny založené pokladní řady (v modulu **Evidence**) či řada **Kasy** (v programu **Kasa**)
 - se zapojením EET doporučujeme předem založit v modulu **Správce** novou pokladní řadu pro pořizování a odesílání dokladů do systému EET. Důvodem je větší přehlednost a rovněž možnost dodatečného zápisu příjmového dokladu do původní řady před zapojením EET.
 - pro každou řadu, ze které mají být odesílány údaje o evidovaných tržbách, zadáme položky **ID provozovny** a **ID pokladního zařízení**. Z takto nastavené řady jsou pak **odesílány všechny příjmové pokladní doklady bez ohledu na typ dokladu a všechny účtenky z Kasy**.
Upozornění: Řady, které nebudou mít tyto položky vyplněné, nebudou spadat do systému EET!
 - nastavení řady pro EET je nutné provést zvlášť v modulu **Evidence** pro pokladní řady v evidenci **Pokladna** a zvlášť v programu **Kasa** pro řadu **Kasy**
- v části **Přenos** zadáme časovou prodlevu (= úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě a přijetím potvrzovacího kódu (FIK) ze serveru FS)
 - Prodlevu nastavíme s ohledem na kvalitu připojení k internetu, musí být však delší než 2 sec.
Pokud při pokusu o odeslání údajů do systému EET zaznamenáte chybu http 404, zkuste nastavit větší hodnotu.
- pro ověření připravenosti systému ke komunikaci s EET spustíme **Test komunikace s EET** (barevné tlačítko)
- pro zapojení elektronické evidence tržeb v programu uložíme nastavení okna **OK <Ctrl>+<Enter>**

Upozornění: Nastavením a uložením hodnot v okně **Konfigurace EET** dle popisu výše je řada dokladů s okamžitou platností zapojena do systému EET. Všechny nově pořízené příjmové doklady do řady nastavené pro EET (= řada s vyplněnými položkami **ID provozovny** a **ID pokladního zařízení**) tak budou spadat do systému EET a budou odesílány dle zvoleného režimu, bez možnosti oprav či smazání.

Funkce pro EET

Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET

Modul **Evidence** → menu **EET** → **Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET**
nebo

Modul **Kasa** → okno **Kasa** → příkaz na pravé tl. myši **Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET**

Modul **Kasa** → okno **Kasa** → příkaz **Žurnál kasy <Ctrl>+<Z>** → záložka **Doklady** → příkaz na pravé tl. myši

Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET

- Funkci využívají společně evidence **Pokladna** a program **Kasa**.
- Funkce spouští odeslání všech neodeslaných příjmových pokladních dokladů a účtenek z **Kasy** (ze všech řad nastavených pro odesílání do EET) do systému EET z fronty dokladů.

- Funkci je nutné využít při zjednodušeném režimu EET, kdy data nejsou odesílána do systému EET on-line, ale jsou řazena do fronty k následnému ručnímu odeslání uživatelem.

Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET

Modul **Evidence** → menu **EET** → **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET**
nebo

Modul **Kasa** → okno **Kasa** → příkaz na pravé tl. myši **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET**

Modul **Kasa** → okno **Kasa** → příkaz **Žurnál kasy <Ctrl>+<Z>** → záložka **Doklady** → příkaz na pravé tl. myši **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET**

- Funkci využívají společně evidence **Pokladna** a program **Kasa**, zobrazuje tak společný přehled všech neodeslaných příjmových pokladních dokladů a zároveň účtenek z Kasy ve frontě.
- Přehled obsahuje jak doklady, které nebyly odeslány do systému EET z důvodu chyby či z důvodu výpadku připojení k Internetu, tak doklady pořízené ve zjednodušeném režimu EET. V běžném (on-line) režimu EET dochází k automatickému odesílání dat z fronty do systému EET vždy při uložení příjmového pokladního dokladu či účtenky z Kasy a též při otevření a zavření programu. Pokud není program Aconto spuštěný, nedochází k automatickému odesílání dat z fronty.
- Funkce umožňuje odeslat aktuální nebo všechny neodeslané doklady v přehledu.

EET v evidenci Pokladna

Běžný režim

- pokud je v **Konfiguraci EET** nastaven **běžný režim** (on-line), při uložení příjmového pokladního dokladu se program okamžitě pokusí odeslat data do systému EET a současně odeslat ostatní doklady ve frontě (ze všech subjektů)
- v běžném režimu dochází k automatickému odesílání dat z fronty do systému EET vždy při uložení příjmového pokladního dokladu či účtenky z Kasy a též při otevření a zavření programu. Pokud není program Aconto spuštěný, nedochází k automatickému odesílání dat z fronty.
- k úspěšně odeslanému dokladu je připojen FIK (fiskální identifikační kód)
- tisk dokladu odeslaného do EET - kromě ostatních povinně uváděných údajů na dokladu obsahuje doklad též údaj FIK (fiskální identifikační kód)

Zjednodušený režim

- pokud je v **Konfiguraci EET** nastaven **zjednodušený režim**, data se neodesílají, proběhne jen zápis dat do fonty
- uživatel **musí data odeslat ručně**, a to:
 - pomocí menu **EET** → **Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET**
 - **POZOR!** Tato funkce spustí odesílání všech dat (= dokladů z **pokladních řad spadajících do EET** a současně **dokladů z řady KASY spadající do EET**) z fronty!
 - nebo pomocí menu **EET** → **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET** → příkazy **Vyřídít aktuální** či **Vyřídít všechny**
- tisk dokladu neodeslaného do EET - doklad nemá vyplněný údaj FIK (který se doplní až po úspěšném odeslání dokladu do EET), obsahuje pouze údaje PKP (podpisový kód poplatníka), BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a ostatní povinně uváděné údaje

Oprava dokladu

- v dokladu, který spadá do EET, nelze opravovat údaje související s EET, zejména částky, sazby DPH, kódy členění DPH a současně nelze přidávat ani mazat řádky dokladu

- z hlediska opravy položek dokladu souvisejících s EET je nutné vystavit nový, shodný záporný doklad, kterým se provede storno původního chybného a již odeslaného dokladu a zároveň vystavit nový doklad se správnými údaji, který bude odeslán do EET
- k vytvoření záporného dokladu použijte funkci [Vytvoř zápornou kopii dokladu](#)

Smazání/Storno dokladu

- doklad, který spadá do EET, nelze smazat ani stornovat (doklad lze pouze označit jako interně stornovaný)
- storno či smazání dokladu je nutné provést pomocí jiného dokladu se zápornou částkou - k vytvoření záporného dokladu použijte funkci [Vytvoř zápornou kopii dokladu](#)

Neevidovaná tržba

Pro případ, kdy se nejedná o evidovanou tržbu (např. kauce v okamžiku přijetí), je nutné provést zápis dokladu do jiné pokladní řady, která není zapojena do systému EET. Řada nezapojená do systému EET je taková, která nemá v okně [Konfigurace EET](#), v seznamu pokladních řad vyplněné položky [ID provozovny](#) a [ID pokladního zařízení](#).

Detailní informace o EET k dokladu

- příkazem [Detail EET <Ctrl>+<E>](#) (dostupný v menu [Příkazy](#), na pravé tlačítko myši a též ve funkci [Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET](#)) můžeme zobrazit detailní informace o EET položkách k dokladu

Informace o stavu dokladu z hlediska EET

- pro zobrazení informací o stavu dokladu z hlediska EET doporučujeme v přehledu dokladů na záložce [Doklady](#) přidat sloupce [EET stav](#), [EET varování](#) a [EET Datum a čas tržby](#)
 - sloupce přidáme pomocí příkazu [Formát řádků <Ctrl>+<F>](#)

Barvy a hodnoty uváděné ve sloupci [EET stav](#):

- barva odpovídající barvě pozadí přehledu + neobsahuje žádnou hodnotu = doklad nespadá do EET, je pořízen ve stavu, kdy není nastavena povinná elektronická evidence tržeb v [Konfiguraci EET](#)
- barva žlutá + neobsahuje žádnou hodnotu = ještě neproběhlo odeslání dokladu do EET (zjednodušený režim EET)
- barva zelená + hodnota 0 = doklad byl v pořádku odeslán do EET
- barva modrá + hodnota 0 = doklad byl odeslán do EET, ale nastaly propustné chyby (sloupec [EET varování](#) obsahuje jednu nebo více hodnot)
- barva červená + hodnota rozdílná od 0 = někde nastala chyba

Chyba při odesílání dokladu do systému EET

- pokud nastane nepropustná chyba při odesílání dokladu do systému EET, je možné v menu [EET](#) → [Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET](#) pomocí příkazu [Ulož soubor pro EET](#) vygenerovat XML soubor a tento následně, **po telefonické dohodě** odeslat k analýze na zákaznickou podporu Aconto

Úhrada VFA v hotovosti či platební kartou

Vzhledem k tomu, že do systému EET jsou odesílány doklady z evidence [Pokladna](#) a z programu [Kasa](#), je pro odeslání datové zprávy o evidované tržbě v případě úhrady faktury v hotovosti či platební kartou nutné spárovat hrazenou fakturu s příjmovým pokladním dokladem.

Tzn. v pokladní řadě, nastavené pro EET, založte nový příjmový doklad typu stvrzenka (TPSTV) a pomocí příkazu [Spáruj <Ctrl>+<D>](#) dohleďte a zařaďte do dokladu fakturu, jež má být uhrazena. V případě úhrady platební

kartou doporučujeme z důvodu výpočtu konečného zůstatku spárovat fakturu s příjmovým pokladním dokladem v jiné řadě, vymezené pro úhrady kartou a též nastavené pro EET.

EET v programu Kasa

Běžný režim

- pokud je v **Konfiguraci EET** nastaven **běžný režim** (on-line), při uložení účtenky se program okamžitě pokusí odeslat data do systému EET a současně odeslat ostatní doklady ve frontě (ze všech subjektů)
- v běžném (on-line) režimu dochází k automatickému odesílání dat z fronty do systému EET vždy při uložení příjmového pokladního dokladu či účtenky z Kasy a též při otevření a zavření programu. Pokud není program Aconto spuštěný, nedochází k automatickému odesílání dat z fronty.
- tisk dokladu odeslaného do EET - kromě ostatních povinně uváděných údajů na dokladu obsahuje účtenka též údaj FIK (fiskální identifikační kód)

Zjednodušený režim

- pokud je v **Konfiguraci EET** nastaven **zjednodušený režim**, data se neodesílají, proběhne jen zápis dat do fonty
- uživatel **musí data odeslat ručně**, a to:
 - a) příkazem **Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET** dostupným na pravé tlačítko myši přímo v okně **Kasa** nebo též v **Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>** → záložka **Doklady**
 - **POZOR!** Tato funkce spustí odesílání všech dat (= dokladů z **pokladních řad spadajících do EET** a současně **dokladů z řady KASY spadající do EET**) z fronty!
 - b) příkazem **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET** dostupným na pravé tlačítko myši přímo v okně **Kasa** nebo též v **Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>** → záložka **Doklady**
 - tato funkce umožňuje buď jednotlivé odeslání vybraných dokladů nebo hromadné odeslání všech dokladů ve frontě příkazy **Vyřídít aktuální** či **Vyřídít všechny**
- tisk dokladu neodeslaného do EET - doklad nemá vyplněný údaj FIK (doplní se až po odeslání dokladu do EET), obsahuje pouze údaje PKP (podpisový kód poplatníka), BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a ostatní povinně uváděné údaje

Detailní informace o EET k dokladu

- v **Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>**, na záložce **Doklady** lze příkazem **Detail EET <Ctrl>+<E>** zobrazit informace o EET položkách k aktuálně vybranému dokladu. Příkaz **Detail EET <Ctrl>+<E>** je zastoupený též ve funkci **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET**.

Informace o stavu dokladu z hlediska EET

- pro zobrazení informací o stavu dokladu z hlediska EET doporučujeme v **Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>**, na záložce **Doklady** přidat sloupce **EET stav**, **EET varování** a **EET Datum a čas tržby**
 - sloupce přidáme pomocí příkazu **Formát řádků <Ctrl>+<F>**

Barvy a hodnoty uváděné ve sloupci **EET stav**:

- barva odpovídající barvě pozadí přehledu + neobsahuje žádnou hodnotu = doklad nespadá do EET, je pořízen ve stavu, kdy není nastavena povinná elektronická evidence tržeb v **Konfiguraci EET**
- barva žlutá + neobsahuje žádnou hodnotu = ještě neproběhlo odeslání dokladu do EET (zjednodušený režim EET)
- barva zelená + hodnota 0 = doklad byl v pořádku odeslán do EET
- barva modrá + hodnota 0 = doklad byl odeslán do EET, ale nastaly propustné chyby (sloupec **EET varování** obsahuje jednu nebo více hodnot)
- barva červená + hodnota rozdílná od 0 = někde nastala chyba

EET v modulu Daňová evidence P+V

V modulu [Daňová evidence příjmů a výdajů](#) je zastoupeno menu [EET](#) z důvodu přítomnosti evidence [Pokladna](#). Z [Peněžního deníku](#) nejsou pokladní příjmové doklady odesílány do systému EET. Pro elektronickou evidenci tržeb provádějte primární evidenci pokladních dokladů v evidenci [Pokladna](#), do řady nastavené pro EET a následně je přenášejte do peněžního deníku pomocí funkce [Aktualizace PD](#).

Pokud je pokladní řada nastavená pro EET, nelze do ní z [Peněžního deníku](#) zakládat doklady.