

EET v programu Aconto MSP/Corporate

Poznámka: Pro funkční EET je potřeba mít nainstalovaný certifikát pro EET (vygenerovaný finanční správou), instalovanou aktuální verzi programu Aconto MSP/Corporate s funkcí EET a zajištěný přístup k Internetu.

- Povinnost elektronicky evidovat tržby (dále EET) lze nastavit pro evidenci **Pokladna** v modulu **Evidence** (a též v modulu **Daňová evidence příjmů a výdajů**) a pro program **Kasa** v programech Aconto MSP/Corporate a dále pro program **A Kasička**.
- Nastavení EET se provádí v **Konfiguraci EET**, která se nachází v modulu **Evidence** (či **Daňová evidence příjmů a výdajů**) - v menu **EET** pro evidenci **Pokladna** a v programu **Kasa** či **A Kasička** - v okně **Konfigurace kasy** <Alt>+<K>.
- Nastavení **Konfigurace EET** provádějte zvlášť v modulu **Evidence** pro evidenci **Pokladna** a zvlášť v programu **Kasa**. Některá nastavení v okně jsou však společná pro oba programy, za předpokladu, že se připojují ke stejné databázi a stejnému subjektu, jedná se o povinnost EET, výběr certifikátu a nastavení režimu pro EET.
- V síťovém provozu nastavení **Konfigurace EET** provádějte na každé pracovní stanici, ze které mají být účtenky do EET odesílány.
- Nastavení EET je platné vždy pro celou řadu dokladů, tzn., že do EET spadají všechny doklady pořízené v řadě, která je nastavená pro EET. Pro evidenci **Pokladna** je z důvodu možného pořizování dokladů, které nejsou e-tržbou (převody z účtu, mezi pokladnami, kauce), umožněno vybrat typy dokladů, které mají být z EET vyloučeny.
- Po nastavení EET jsou v běžném on-line režimu doklady do systému EET odesílány automaticky při uložení dokladu. Ve zjednodušeném režimu jsou řazeny do fronty dokladů k manuálnímu odeslání uživatelem. Je tím zajištěno, že každý uložený doklad bude odeslán (či zařazen) do EET. Pro evidenci **Pokladna** je však z důvodu pokrytí některých situací možné zvolit alternativní způsob odesílání. Způsob odesílání dokladů lze nastavit v **Konfiguraci EET** v části **Odesílání dokladů do EET**.

Nastavení EET v programu


1) **Instalace Aconto EET.dll** – tento krok se provádí pouze jednou, před prvním nastavením EET v programu

- spusťte nejprve program ACONTO z OS jako správce, tzn. kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu pro spuštění programu Aconto zobrazíte roletové menu a zvolte "Spustit jako správce" s tím, že do počítače musí být přihlášený uživatel se správcovskými právy

Poznámka: Pokud se po spuštění programu Aconto v okně pro výběr databáze zobrazí dole hlášení "Nelze se připojit na SQL server (aconto.ini)", ukončete program a zavřete rovněž SQL server nebo proved'te restart počítače.

- přístup do **Konfigurace EET** je chráněn přístupovými právy, která je nutno přidělit oprávněnému uživateli
 - přejděte do modulu **Správce** a v menu **Systém** → **Seznam uživatelů a přidělování práv** přidejte oprávněnému uživateli buď **všechna práva** (pokud má oprávnění na všechny funkce systému) nebo právo pro nastavení EET a to: na záložce **Právo** - Změna nastavení hodnoty konfigurace, na další záložce **Evidence** - Konfigurace EET a následně na záložce **Zadání práv** buď příkaz **Nová práva** (přidělení práva po subjektech) nebo příkaz **Všechna práva** (přidělení práva pro všechny subjekty v databázi)
 - poté přejděte do modulu **Evidence** a zvolte menu **EET** → **Konfigurace EET** nebo v programu **Kasa** použijte příkaz **Konfigurace kasy** <Alt>+<K> a na záložce **Kasa** klikněte na tlačítko **Konfigurace EET**
- v následně otevřeném okně **Konfigurace EET** nastavte v části **Povinnost Elektronicky Evidovat Tržby** volbu „**Ano**“, instaluje se tím tak modul AcontoEET
- poté okno uzavřete a program ukončete, pro další nastavení EET v okně **Konfigurace EET** je potřeba spustit program již obvyklým způsobem a ne jako správce

2) Nastavení EET v okně Konfigurace EET

- **Povinnost Elektronicky Evidovat Tržby** – pro zapojení do EET nastavte volbu **Ano**
- **Certifikát** - příkazem **Výběr certifikátu** připojte certifikát pro EET
 - certifikát se přímo do programu Aconto neinstaluje, program při podepisování dokladu pro EET pouze připojuje certifikát, který je instalovaný přímo v systémovém úložišti osobních certifikátů v počítači, nebo jej může též připojovat ze souboru
 - ve standardním síťovém provozu při připojování certifikátu ze systémového úložiště musí být certifikát instalován v úložišti na každé pracovní stanici
 - v případě, kdy se připojuje certifikát ze souboru, musí být v úložišti počítače "Důvěryhodné kořenové certifikační autority" nainstalován kořenový certifikát (.crt) certifikační autority (CA)
 - *pokud se po výběru certifikátu zobrazí informace **Neplatný certifikát. Vyberte platný certifikát, může se jednat např. o situaci, kdy není certifikát správně instalován nebo o situaci, kdy se nepodařilo ověřit certifikační autoritu a to z důvodu, že k osobnímu certifikátu není právě instalován kořenový certifikát certifikační autority (CA) nebo o situaci, kdy je program stále spuštěný jako správce (přes pravé tlačítko myši při spuštění)***
 - protože každý uživatel může mít svůj vlastní certifikát, je připojený certifikát standardně uložen pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele (lze změnit) v rámci aktuálně vybraného subjektu (bez možnosti změny), tzn., pokud se do programu přihlásí jiný uživatel pod jiným uživatelským jménem, než pod jakým byl certifikát připojen nebo vybere subjekt, ve kterém připojení certifikátu neproběhlo, není tento certifikát dostupný
 - v případě, kdy se do programu přihlašuje více uživatelů, je tedy buď nutné certifikát připojit zvlášť pro každého požadovaného uživatele, po jeho prvním přihlášení do programu nebo lze změnit rozsah platnosti konfigurace certifikátu tak, aby byl jeden připojený certifikát dostupný najednou pro všechny založené uživatele v programu. Změna nastavení platnosti se provádí v poli **Certifikát** pomocí pravého tlačítka myši - příkaz v roletkovém menu **Nastavení rozsahu platnosti**.
- **DIČ** - nastaví se automaticky z připojeného certifikátu
- **DIČ pověřujícího poplatníka** – „Podle ustanovení § 9 odst. 1 ZoET může poplatník, kterému tržba plyne, pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. V případě pověření bude pověřený poplatník uvádět v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka a v položce DIČ pověřujícího poplatníka uvede DIČ poplatníka, který ho evidováním svých tržeb pověřil. Pověřený poplatník dále v datové zprávě uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a k podpisu datové zprávy o evidované tržbě použije svůj certifikát.“ (výňatek z metodických pokynů k EET)
- **Režim**
 - běžný (on-line) = automatické zasílání údajů o evidované tržbě on-line, za podmínky, že je dostupné připojení k Internetu (v programu **Kasa** je to ihned při uložení dokladu, v evidenci **Pokladna** lze níže nastavit způsob odesílání dokladu)
 - zjednodušený (ruční odesílání) = údaje o evidovaných tržbách se do EET automaticky neodesílají, jsou zařazovány do fronty neodeslaných dokladů, odkud je bude uživatel zasílat ručně, pomocí funkce programu **Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET**
- **Řada** - přehled založených pokladních řad (v modulu **Evidence**) či řada **Kasy** (v programu **Kasa**)
 - přehled řad je omezen pro **aktuálně nastavené účetní období a instalaci**
 - pro každou řadu, ze které mají být odesílány údaje o evidovaných tržbách, zadejte položky **ID provozovny** (= ID přidělené úřadem), **ID pokladního zařízení** (=ID zvolené uživatelem a unikátní v rámci provozovny) a **Datum spuštění EET** (= datum, odkdy budou doklady odesílány do systému EET. Doklady pořízené, i dodatečně, s datem menším než zadané datum spuštění EET, nebudou do systému EET odeslány.) **Upozornění:** Řady, které nebudou mít tyto položky vyplněné, nebudou spadat do systému EET!
 - nastavení řady pro EET je nutné provést zvlášť v modulu **Evidence** pro pokladní řady v evidenci **Pokladna** a zvlášť v programu **Kasa** pro řadu **Kasy**
- **Seznam nezahrnovaných typů dokladů do EET (k dispozici pouze v modulu Evidence pro evidenci Pokladna)** - umožňuje vytvořit seznam typů dokladů, které nebudou do EET odesílány
 - tuto funkci využijte v případech, kdy evidujete v pokladně tržby, které nejsou e-tržbami, jako např. převody mezi bankou a pokladnou, převody mezi pokladními místy, kauce atd..
 - pro tyto účely doporučujeme v evidenci **Pokladna** nejprve založit specifický typ dokladu a to z důvodu, aby standardně používaný TPDDK byl dokladem s evidovanou tržbou
 - pro vyloučení typů dokladů z EET použijte tlačítko , program zobrazí seznam založených typů dokladů pro evidenci **Pokladna**, ze kterých lze vybírat

- **Přenos** - zadejte časovou prodlevu s ohledem na kvalitu připojení k internetu, musí být však delší než 2 sec. Pokud při pokusu o odeslání údajů do systému EET zaznamenáte chybu http 404, zkuste nastavit větší hodnotu.
- **Odesílání dokladů do EET (k dispozici pouze v modulu Evidence pro evidenci Pokladna)** – umožňuje vybrat, ve kterém okamžiku má být pokladní doklad odeslán do EET (v běžném on-line režimu) či zařazen do fronty neodeslaných dokladů (ve zjednodušeném režimu)
 - standardně je programem přednastavena volba **Při uložení nového dokladu**
 - při nastavené volbě **Manuálně** je k odeslání dokladu do EET (k zařazení dokladu do fronty při zjednodušeném režimu) z pokladny nutné použít příkaz na pravé tl. myši **Odeslat doklad do EET**
- **Test komunikace s EET** – spusťte pro ověření připravenosti systému ke komunikaci s EET
- pro zapojení programu do systému EET uložte nastavení okna **OK <Ctrl>+<Enter>**
- v síťovém provozu nastavení **Konfigurace EET** proveďte na každé pracovní stanici, ze které mají být účtenky do EET odesílány

Přehled společných funkcí pro EET

Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET

- příjmové pokladní doklady či účtenky z Kasy (ž řady nastavené pro EET), které nebyly odeslány do systému EET (ať už z důvodu výpadku připojení k Internetu, komunikační chyby či při nastaveném zjednodušeném režimu EET), se ukládají do fronty neodeslaných dokladů
 - přehled dokladů ve frontě lze zobrazit další funkcí programu **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET**, která je popsána dále
- funkce **Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET** spustí odesílání všech neodeslaných dokladů z fronty do systému EET
- tuto funkci musí používat uživatelé, kteří mají nastavený zjednodušený režim EET, při kterém se data neodesílají do systému EET on-line, ale ukládají se do fronty k následnému ručnímu odeslání uživatelem
- funkci naleznete v modulu **Evidence** v menu **EET**, v programu **Kasa** je pak dostupná jako příkaz na pravé tlačítko myši buď přímo v okně pro vystavení stvrzenky nebo v **Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>**

Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET

- zobrazuje přehled všech neodeslaných příjmových pokladních dokladů a zároveň účtenek z Kasy ve frontě
- přehled obsahuje jak doklady, které nebyly odeslány do systému EET z důvodu chyby či z důvodu výpadku připojení k Internetu, tak doklady pořízené ve zjednodušeném režimu EET
- z přehledu je možné odesílat aktuální nebo všechny neodeslané doklady nebo v případě výskytu nepropustné chyby při odesílání dokladu do EET je zde možné uložit doklad do XML souboru a ten po telefonické dohodě odeslat k analýze na zákaznickou podporu Aconto
- funkci naleznete v modulu **Evidence** v menu **EET**, v programu **Kasa** je pak dostupná jako příkaz na pravé tlačítko myši buď přímo v okně pro vystavení stvrzenky nebo v **Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>**

Detail EET <Ctrl>+<E>

- příkaz, který zobrazuje detailní informace o EET položkách k aktuálně vybranému dokladu, jakými jsou např. stav odeslání dokladu, datum a čas tržby, FIK, BKP, PKP atd..
- v evidenci **Pokladna** je dostupný v menu **Příkazy**, či v roletovém menu na pravé tlačítko myši a též ve funkci **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET**
- v programu **Kasa** je v **Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>**, na záložce **Doklady** a též ve funkci **Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET**

Informace o stavu dokladu z hlediska odeslání do EET

Pro získání přehledu o stavu dokladu z hlediska EET, doporučujeme v přehledu dokladů v **Pokladně** či v **žurnálu Kasy** zobrazit sloupce **EET stav**, **EET varování** a **EET Datum a čas tržby**. Sloupce přidejte pomocí příkazu **Formát řádků <Ctrl>+<F>**.

Barvy a hodnoty uváděné ve sloupci **EET stav**:

- barva odpovídající barvě pozadí přehledu + neobsahuje žádnou hodnotu = doklad nespadá do EET, je pořízen ve stavu, kdy není nastavena povinná elektronická evidence tržeb v **Konfiguraci EET**

- barva odpovídající barvě pozadí přehledu + hodnota 10020 = doklad nespadá do EET, byť byl pořízen ve stavu nastavené povinné elektronické evidence tržeb v [Konfiguraci EET](#), ovšem před datem nastaveným jako datum spuštění EET
- barva žlutá + neobsahuje žádnou hodnotu = ještě neproběhlo odeslání dokladu do EET (zjednodušený režim EET)
- barva zelená + hodnota 0 = doklad byl v pořádku odeslán do EET
- barva modrá + hodnota 0 = doklad byl odeslán do EET, ale nastaly propustné chyby (sloupec [EET varování](#) obsahuje jednu nebo více hodnot)
- barva červená + hodnota rozdílná od 0) = někde nastala chyba

Chyba při odesílání dokladu do systému EET

- pokud nastane nepropustná chyba při odesílání dokladu do systému EET, je možné ve funkci [Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET](#) pomocí příkazu [Ulož soubor pro EET](#) vygenerovat XML soubor a tento následně, **po telefonické dohodě** odeslat k analýze na zákaznickou podporu Aconto

Návody řešení vybraných situací

1) Úhrada faktury v hotovosti či platební kartou

Do systému EET jsou odesílány doklady z evidence [Pokladna](#) a z programu [Kasa](#), pro odeslání datové zprávy o evidované tržbě v případě úhrady faktury v hotovosti či platební kartou je proto nutné spárovat hrazenou fakturu s **příjmovým pokladním dokladem**.


- v evidenci [Pokladna](#), v pokladní řadě nastavené pro EET, založte nový příjmový doklad typu stvrzenka (**TPSTV**)
- pomocí příkazu [Spáruj <Ctrl>+<D>](#) dohleďte a zařaďte do dokladu fakturu, jež má být uhrazena
- částky DPH se v pokladním dokladu neuvádějí, potřebné hodnoty jsou do EET odesílány z faktury na základě vazby mezi pokladním dokladem a fakturou
- v případě částečné úhrady faktury pouze upravte částku na pokladním dokladu, program pak částky k DPH dopočítá poměrem
- při odeslání pokladního dokladu do EET dojde k zápisu data a času tržby k faktuře dle [VZEV](#), položku [EET Datum a čas tržby](#) do přehledu faktur přidejte pomocí příkazu [Formát řádků <Ctrl>+<F>](#)
- **faktury s vyplněným datem a časem tržby již nelze smazat, stornovat, opravit lze jen textové položky.**
- **Upozornění:** evidence [Pokladna](#) v současné verzi programu nerozlišuje jednotlivé formy plateb, při úhradě faktury platební kartou se tak navyšuje zůstatek pokladní řady, který je jeden a je společný pro všechny formy plateb. V připravované verzi programu bude funkce pro výpočet zůstatku upravena tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé formy plateb. Jako alternativní řešení je nyní pouze možnost založit pro další formy plateb další pokladní řady.

2) Vyloučení dokladu z EET

Možnost vyloučit vybraný typ dokladu z odesílání do EET lze využít pouze pro evidenci [Pokladna](#).

Funkce slouží pro případy, kdy do pokladní knihy, do řady dokladů spadající do EET, evidujete též příjmové doklady, které nejsou tržbou (např. převod hotovosti z BVY, z jiných pokladních řad, kauce aj..).

Pro vyloučení doporučujeme založit nový typ dokladu a standardně používané typy dokladů ponechat pro e-tržby.

- v modulu [Evidence](#), v menu [Podklady](#) → [Číselník typů dokladů](#) nastavte aktuální rok a následně příkazem [Nová](#) založte typ dokladu (či typy dokladů, dle potřeby), které nebudou spadat do EET
 - při zakládání typu dokladu je nutné v okně [Modifikace číselníku](#) nastavit v poli **Pro** evidenci **PKP** = pokladna příjem (dvojklikem myši vyvoláte v poli nabídku číselníku pro výběr evidence)
- následně v menu [EET](#) otevřete [Konfiguraci EET](#) a u položky [Seznam nezahrnovaných typů dokladů do EET](#) pomocí tlačítka  nastavte typ dokladu, který bude vyloučen z EET

3) Změna způsobu odesílání dokladu do EET

Pro evidenci [Pokladna](#) je možné nastavit, ve kterém okamžiku má být doklad do systému EET odeslán (při on-line režimu odeslán, při zjednodušeném režimu uložen do fronty dokladů k odeslání).

Standardní a přednastavený způsob v programu je odeslání dokladu ihned při jeho uložení, je tím zajištěno, že každý uložený doklad bude odeslán do EET.

Pro pokrytí některých situací však program současně nabízí alternativní způsoby.

Způsob odesílání dokladů lze nastavit v [Konfiguraci EET](#) v části [Odesílání dokladů do EET](#) - výběrem z nabízených možností. Jednou z možností je i manuální způsob, pro tento způsob odesílání je poté nutné v evidenci [Pokladna](#) pro odeslání dokladu používat příkaz [Odeslat doklad do EET](#) (dostupný na pravé tlačítko myši).

4) Oprava dokladu v evidenci Pokladna

- v dokladu, který spadá do EET, nelze opravovat údaje související s EET, zejména částky, sazby DPH, kódy členění DPH a současně nelze přidávat ani mazat řádky dokladu
- v případě opravy evidované tržby je nutné tuto tržbu zaevidovat jako zápornou, prostřednictvím nového dokladu, který bude odeslán do EET
- k vytvoření záporného dokladu použijte funkci [Vytvoř zápornou kopii dokladu](#)
 - příkaz reflektuje vazby k dokladu, tzn., pokud se jedná o zdrojový doklad s vazbou na výdejku (obsahuje skladové karty), vytváří vratku a pokud se jedná o zdrojový doklad s vazbou na fakturu (úhrada faktury), ruší původní úhradu faktury

5) Smazání/Storno dokladu v evidenci Pokladna

- doklad, který spadá do EET, nelze smazat ani stornovat (příkazem [Storno](#) lze doklad pouze označit jako interně stornovaný)
- storno či smazání dokladu je nutné provést pomocí nového záporného dokladu - k vytvoření záporného dokladu použijte funkci [Vytvoř zápornou kopii dokladu](#)

6) Oprava či Storno dokladu v programu Kasa, A Kasička

- pro opravu či storno dokladu spadajícího do EET je nutné vystavit novou účtenku, kde do řádku dokladu opravované či stornované položky zadejte záporný počet MJ
- zadání záporného počtu MJ automaticky otevírá okno pro zadání údajů vratky

7) Poukázky - vouchery, e-peněženky

V souvislosti se zavedením EET byly do modulu [Evidence](#) a do programu [A Kasička](#) (v programu [Kasa](#) tuto problematiku nelze řešit) zavedeny též "speciální" kódy EET, určené pro řešení specifických případů, jakými jsou vykázání plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování či vykázání plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby a vykázání plateb ve zvláštním režimu pro cestovní službu a pro použité zboží.

Kódy se zadávají přímo do řádku dokladu, do sloupce [Kódy EET](#). Sloupec lze v dokladu zobrazit pomocí příkazu [Formát řádků <Ctrl> + <F>](#).

Poukázky - vouchery, e-peněženky - nabití

- pokud má být v datové zprávě pro EET uvedeno, že se jedná o částku plateb určenou k následnému čerpání nebo zúčtování (v případě, kdy je realizováno nabití i čerpání u téhož poplatníka), postupujte jako při pořízení běžného dokladu spadajícího do EET, pouze do řádku dokladu, do sloupce [Kódy EET](#) zadejte kód **"U"** - řádek dokladu bude zahrnut do celkové částky plateb určených k následnému čerpání

Poukázky - vouchery, e-peněženky – čerpání

- pokud má být v datové zprávě pro EET uvedeno, že se jedná o částku plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, při pořízení dokladu spadajícího do EET rozdělte cenu za zboží, na které je uplatněna poukázka, do dvou řádků, kdy do jednoho řádku zadejte prodejní cenu zboží poníženou o hodnotu poukázky, a do dalšího řádku zadejte hodnotu poukázky
- dále zadejte do řádku s hodnotou poukázky do sloupce [Kódy EET](#) kód **"N"** - řádek dokladu bude zahrnut do celkové částky plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby
- **Upozornění:** Evidence [Pokladna](#) v současné verzi programu nerozlišuje jednotlivé formy plateb a platba poukázkou tak navyšuje společný zůstatek pokladní řady, hodnotu poukázky je tedy nutné připočítat při kontrole hotovosti.

7) Zvláštní režim pro cestovní službu a pro použité zboží

V souvislosti se zavedením EET byly do modulu [Evidence](#) a do programu [A Kasička](#) (v programu [Kasa](#) tuto problematiku nelze řešit) zavedeny též "speciální" kódy EET, určené pro řešení specifických případů, jakými jsou vykázání plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování či vykázání plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby a vykázání plateb ve zvláštním režimu pro cestovní službu a pro použité zboží.

Kódy se zadávají přímo do řádku dokladu, do sloupce [Kódy EET](#). Sloupec lze v dokladu zobrazit pomocí příkazu [Formát řádků <Ctrl> + <F>](#).

- každý řádek dokladu, který má být započítán do celkové částky v režimu DPH pro cestovní službu či pro použité zboží, musí obsahovat [kód EET](#):
 - kód "**C**" v režimu pro cestovní služby
 - kódy "**P**" (pro prodej se základní sazbou DPH) "**Q**" (pro prodej s první sníženou sazbou DPH), "**R**" (pro prodej s druhou sníženou sazbou DPH) v režimu pro použité zboží
- v rámci jednoho dokladu nedoporučujeme kombinovat zvláštní režim s ostatními běžnými režimy.
- U faktur vystavovaných v některém z těchto režimů doporučujeme vždy zadávat kódy EET a to z důvodu jejich možné úhrady v hotovosti. Při úhradě faktury v hotovosti prostřednictvím pokladního dokladu jsou do EET odesílány hodnoty z faktury.

8) Terminálový provoz v kase a ID provozovny

[ID provozovny](#) nastavené v [Konfiguraci EET](#) v [Kase](#) je ukládáno pro stanici. Pokud je však [Kasa](#) spouštěna v terminálovém provozu z různých míst, je číslo stanice stále stejné a nelze tak nastavit [ID provozovny](#) zvlášť pro každou provozovnu.

Z tohoto důvodu byl do okna [Konfigurace kasy <Alt>+<K>](#) zaveden dvouznakový kód - [Kód kasy v terminál. provozu ...](#), který zprostředkovane umožňuje nastavit platnost položek [ID provozovny](#), [ID pokladního zařízení](#) a [Datum spuštění EET](#) k uživateli.

- po přihlášení konkrétního uživatele otevřete okno [Konfigurace kasy <Alt>+<K>](#), kde ve spodní části zadejte dvouznakový kód do položky [Kód kasy v terminál. provozu](#), tento kód kasy se přiřadí k přihlášenému uživateli
- dále je nutné pomocí příkazu (tlačítka) [Konfigurace EET](#) tomuto uživateli nastavit vlastní konfiguraci EET - položky [ID provozovny](#), [ID pokladního zařízení](#) a [Datum spuštění EET](#), která se současně přiřadí ke kódu kasy
- pokud tedy každý uživatel má mít vlastní položky [ID provozovny](#), atd..., musí mu být nastaven vlastní [Kód kasy v terminál. provozu](#) a následně nastavena vlastní [Konfigurace EET](#)
- naopak, pokud více uživatelů má sdílet společné nastavení výše uvedených položek v [Konfiguraci EET](#), je možné jim po jejich přihlášení zadat stejný [Kód kasy v terminál. provozu](#)

EET v modulu Daňová evidence P+V

V modulu [Daňová evidence příjmů a výdajů](#) se nabízí menu [EET](#) z důvodu přítomnosti evidence [Pokladna](#). Z [Peněžního deníku](#) nejsou pokladní příjmové doklady odesílány do systému EET. Pro elektronickou evidenci tržeb provádějte primární evidenci pokladních dokladů v evidenci [Pokladna](#), do řady nastavené pro EET a následně je přenášejte do peněžního deníku pomocí funkce [Aktualizace PD](#).

Pokud je pokladní řada nastavená pro EET, nelze do ní z [Peněžního deníku](#) zakládat doklady.