

Instalace aktualizace ACONTO EKO SW (DOS) z CD nosiče

Před instalací doporučujeme provést zálohu vašich dat v **Konfiguračním programu** -> menu **Služby správce** -> **zálohování**.

Reinstalaci programů z CD nosiče do stávajícího adresáře proveďte následujícím způsobem:

1. Ověřte správný název cílového adresáře, do kterého chcete program reinstalovat tak, že:
 - a. Máte-li na ploše **ikonu**, ze které spouštíte program, klikněte na ni pravým tlačítkem myši -> volba **Vlastnosti** -> záložka **Program** -> **Příkazový řádek**, ve kterém je uvedena požadovaná cesta do adresáře, např. C:\PCS4\PRG\FAK.exe. Cílový adresář pro instalaci je v tomto případě **C:\PCS4**. **!"\PRG\FAK.exe"** se již v cestě pro instalaci nezadává!
 - b. Spouštíte-li programy **jiným způsobem** než z ikony, správný název cílového adresáře ověřte tak, že **spustíte program** a po přihlášení stisknete současně klávesy **<Ctrl> + <L>**. Objeví se šedá tabulka, kde je na prvním řádku uvedeno **např.:** Program: C:\PCS4\PRG\FAK.EXE. Cílový adresář je v tomto případě **C:\PCS4**. **!"\PRG\FAK.exe"** se již v cestě pro instalaci nezadává!
2. Ve spuštěném programu zjistěte:
 - Zda používáte síťové (LAN) nebo nesíťové (SIN) verze; síťové verze obsahují na základní obrazovce programu dole slovo **LAN**.
 - Zda používáte základní (ZAKL) nebo rozšířené (PLUS) verze; rozšířené verze obsahují na základní obrazovce menu za číslem verze znaménko "+", a zároveň je třetí číslice sériového čísla = 1; základní verze mají třetí číslici sériového čísla = 0.
Příklad: Fakturace pro LAN verze 6.xx+ znamená, že se jedná o síťovou a rozšířenou verzi (LAN PLUS)
3. **Ukončete** všechny programy Aconto EkoSW.
4. **Vlastní instalace programu:**
 - 1) Spusťte CD, automaticky se zobrazí úvodní strana, kde zvolte typ produktu „**Produkt Aconto EKOSW – verze pro DOS**“. Na následně otevřené straně kliknutím zvolte instalační sadu **LANPLUS, LANZAKL, SINPLUS, SINZAKL**. Soubor install.exe nechte **Otevřít / Spustit**.
V případě, kdy se CD samo nespustí, je nutné spustit instalaci ručně:
 - Zobrazte obsah CD (např. pomocí programu Total Commander nebo přes Tento počítač/Průzkumník souborů), ze zobrazených složek otevřete složku **_EKOInst\20xx** a dále otevřete požadovanou instalační sadu **plus_lan/plus_sin/zak_lan/zak_sin** a z ní spusťte **install.exe**.
 - 2) **Zadejte** z klávesnice **číslo programu**, který chcete instalovat a potvrďte klávesou **Enter**.
 - 3) **Zadejte cílový adresář** (např. C:\PCS4), kam má být program instalován a potvrďte klávesou **Enter**.
 - 4) Instalujete-li správně, objeví se hlášení „**Produkt ... je v cílovém adresáři již instalován. Instalovat znovu?**“ Potvrďte klávesou **Enter** a instalace bude provedena.
 - 5) Po nainstalování všech programů zvolte **14. Ukončení instalačního programu**, potvrďte klávesou **Enter** a instalaci ukončete.
 - 6) Spusťte program a ve spodní části obrazovky ověřte správnost nově nainstalované verze, přihlaste se a v menu **Speciální** -> **Aktivace programu** proveďte aktivaci. Aktivovat je potřeba každý modul zvlášť. Aktivační klíče jsou uvedeny na Faktuře (daňovém dokladu).
 - 7) Reinstalujete-li síťové verze, instalaci z CD provedete do síťového datového adresáře na serveru (standardně C:\PCSNET) a poté na stanicích spustíte konfigurační program **PCSC.exe** ze serveru (v podadresáři PRG) a pokračujete instalací v **Konfiguračním programu** -> menu **Služby správce** -> **Definice stanic** -> příkaz I (instalace).